

# GUÍA RÁPIDA DE VIDEOCONFERENCIA


## 1. Encendido y ubicación del equipamiento

El botón de encendido de la TV se encuentra tanto en la parte derecha de la misma como en la parte superior del mando a distancia. Púlselo de modo que se ilumine en verde el piloto.

El botón de encendido del Polycom VSX5000 se encuentra en el extremo izquierdo del mismo pero por su parte posterior. Púlselo y espera unos segundos (puede ser un minuto) hasta que se ilumine el piloto que se encuentra bajo la cámara. Retire la cortinilla de protección de la cámara desplazando el pivote de la parte superior.

Compruebe el visualizado de la pantalla de bienvenida. Si no se viera, pulse **INPUT** en el mando a distancia de la TV hasta visualizar una imagen similar a la adjunta.

Para efectuar la videoconferencia colóquese enfrente del equipamiento y disponga junto a sí el micrófono de forma triangular y el mando a distancia del Polycom VSX5000. Procure evitar cualquier reflejo que pudiera aparecer en la sala y use preferentemente la iluminación artificial de la sala.



## 2. Qué datos se necesitan para llamarme. Contestar una llamada

Del mismo modo que para recibir una llamada telefónica Ud. comunica al interlocutor su número de teléfono, debe comunicar su número de videoconferencia si quiere recibir una llamada. Puede consultar el que le corresponde en <http://www.uva.es/videoconferencia>. También encontrará los datos de red a utilizar en caso de que desee utilizar un ordenador durante la videoconferencia. Este modelo **no permite** conexiones de videoconferencia mediante **RDSI o IDSN**.

El aparato está configurado para contestar automáticamente las llamadas. En caso de que no suceda, puede contestar de forma manual pulsando el botón **Llamar** del mando a distancia.



Datos de videoconferencia	Datos para portátil
Número de video:	Dirección IP:
Nombre de video:	Máscara de red: <b>255.255.255.192</b>
Teléfono de sala:	Puerta de enlace: <b>157.88.58.193</b>
	DNS: <b>157.88.18.190</b>

## 3. Efectuar una llamada

Puede llamar de diferentes formas:

- **Introduciendo el número destino:** teclee la dirección IP (p.e. 169.34.123.7) o el nombre de red (p.e. sala1.universidad.es) facilitada por su interlocutor. Los puntos son obligatorios: use la tecla al efecto etiquetada como **Punto**.
- **Agenda de contactos:** el menú **Directorio** permite almacenar alfabéticamente contactos. Deslice el curso arriba y abajo hasta encontrar a su interlocutor.
- **Historial de llamadas:** el menú **Llam. recientes** almacena las últimas llamadas efectuadas.

Finalmente, pulse el botón **Llamar**.

## 4. Finalizar una llamada

Pulse el botón **Colgar** del mando a distancia. Puede que se le pida confirmación.



## 5. Durante una llamada

### 5.1. Ajuste de volumen

Puede regular el volumen en su sala con el botón doble **Volumen**.



### 5.2. Silenciar el micrófono

Puede silenciar el micrófono con el botón **Mute** del mando a distancia o el botón superior del micrófono. Para volver a enviar sonido a su interlocutor, pulse cualquiera de los dos.




### 5.3. Ajuste de cámara

La cámara permite efectuar control de zoom, así como de barrido horizontal y vertical. Para ello, pulse el botón **Near** del mando a distancia y opere sobre la cámara en este orden:

- Pulse el botón **Zoom** para acercar o alejar la imagen
- Pulse las flechas rojas **izqda.** o **dcha.** para desplazar horizontalmente
- Pulse las flechas rojas **arriba** o **abajo** para desplazar verticalmente



En caso de que la cámara remota permita los movimientos (consulte a su interlocutor), podrá pulsar el botón **Far** y operar de forma análoga en ella.



### 5.4. Modos de visualización

Si la función PIP está habilitada podrá alternar diferentes modos de visualizado pulsando el botón **PIP**. Estos modos se suceden secuencialmente a cada pulsación.



Imagen local y remota, igual tamaño, una al lado de la otra.



Imagen remota grande, imagen local en pequeño



Imagen local grande, imagen remota en pequeño



Imagen local a pantalla completa



Imagen remota a pantalla completa

### 6. Mostrar contenido desde un ordenador

Puede conectar su ordenador al VSX5000 para transmitir la información que en él posea. Para ello deberá emplear el aparato Visual Concert VSX que se encuentra en el mueble. Es conveniente colocar la resolución la pantalla de su ordenador en alguno de los siguientes modos: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 o 1280 x 1024.

Conecte los elementos como se indica en la figura adjunta. Pulse la secuencia de teclas de su ordenador que habitualmente habilita la señal de video para un proyector.



- Para transmitir la imagen de su ordenador pulse el botón violeta **Play** de la parte superior del Visual concert VSX, o el botón **Graphics** del mando a distancia.
- Para detener la emisión y volver a imagen de cámara pulse el botón azul **Stop** de la parte superior del Visual Concert VSX o presione de nuevo el botón **Graphics** del mando a distancia.

