

Cómo conectarse a Eduroam de la Universidad de Valladolid desde una tableta o teléfono móvil con Android

Para configurar la red Eduroam en nuestro dispositivo Android, accedemos a los *Ajustes*, *Wi-Fi* y pulsamos *Añadir red*. A continuación, introducimos los siguientes datos:

Nombre de la red (SSID)	eduroam (todo en minúsculas)
Seguridad	802.1x EAP
Método EAP	TTLS
Autenticación de fase 2	PAP
Certificado de CA	(no especificado)
Identidad	eDNI@uva.es (el DNI debe incluir la letra, por ejemplo e00000000t@uva.es)
Identidad anónima	anonymous@uva.es
Contraseña	(nuestra contraseña de la UVa)

Si es una versión antigua de Android, la opción *Seguridad* será **802.1x Enterprise** y las opciones *Certificado de CA* y/o *Certificado de usuario* podrían aparecer o no. No te preocupes.

Si eres extranjero, recuerda que tu número de identificación de la UVa no comienza por *e* sino por *u*, por lo que tu identidad será del tipo *u000000000t@uva.es*.

Con esto podremos conectarnos a [Eduroam](#) y navegar por internet siempre que tengamos cobertura de la red Wi-Fi.

Incrementar la seguridad

Aunque este apartado es opcional, es muy recomendable para aumentar la seguridad al conectarnos a Eduroam y protegernos de posibles ataques de tipo *rogue access point* que traten de descubrir nuestro usuario y contraseña de la UVa. Ten en cuenta que Android solamente te permitirá realizar estos pasos si tienes el dispositivo protegido con algún patrón, PIN o contraseña de desbloqueo.

En primer lugar, descarga este certificado desde el dispositivo Android que quieras conectar: [CA_eduroam_UVa](#). Puedes darle el nombre que quieras, por ejemplo EduroamUVa, y debes indicar que es para uso de credenciales Wi-Fi.

Una vez guardado, vuelve a la configuración de la red inalámbrica Eduroam y, en el apartado *Certificado de CA* que hemos dejado sin especificar anteriormente, selecciona el que acabas de instalar, por ejemplo EduroamUVa, y guarda. ¡Listo!

